

## 5. 「サイト・システム管理設定」マニュアル

---

エコミグループウェアのサイト・システム管理設定のマニュアルです。

## 目次

サイト・システム管理設定とは	1
操作可能なユーザー	1
ユーザーとグループ	2
ユーザー登録設定	2
ユーザー登録	2
登録不可	2
承認制	2
誰でも自由に登録	3
グループ登録	3
承認制	3
ユーザーが自由に登録	3
承認メールを送る管理者のレベル	3
アクティベーション用のページの有効期限	3
ニックネームのラベル	3
追加登録事項のレイアウト	4
ユーザー追加	4
ユーザー一覧	4
ユーザーの追加	4
CSVテキストで出力（システム管理者のみ）	5
絞り込み	5
停止	5
再開	5
詳細	5
編集	6
パスワードリセット	6
状態	6
削除	6
ユーザーのサイト内権限の変更	7
絞り込み	7
ユーザーレベルの変更	7
グループ一覧	8
CSVテキストで出力（システム管理者のみ）	8
絞り込み	8
状態	8
公開範囲	9
停止	9
再開	9
削除	9
詳細	9
参加者管理	9
一覧CSV	9
グループ内権限変更	10
グループの検索	10
ユーザーの絞り込み	10
詳細	10
グループ内権限	11
メール一斉送信	11
新規作成	11
削除	11
送信済メールを元に新規作成	11
グループの繋がり変更	12
サイト全体	13
サイト名編集	13
利用規約編集	13

ポータル設定	13
ポータルに設定するグループページの選択	13
サイトタグ編集	14
メニューバー設定	14
メニューバーを設定する	14
新たにメニューバーを追加する	14
既存のメニューバーを編集する	15
メニューバー表示項目の設定をする	15
ファイル倉庫の設定	15
このサイトの最大使用可能なディスク容量の設定	15
このサイトで現在使用しているファイル倉庫のデータ容量	15
ファイル倉庫を表示出来るグループユーザー権限	16
ファイルの追加・削除が出来るユーザー権限	16
アップロードするファイルの公開範囲初期値(グループページの設定値優先)	16
APIの設定	17
設定情報の印刷	17
認証IPアドレス	17
ログイン認証設定	18
2要素認証	18
メール認証時トークン有効期限	18
ログインIDとパスワードのルール・パスワードロックの設定	19
ログインID設定に適用するルール	19
パスワード設定に適用するルール	19
パスワードロックの設定	19
Headタグ追加設定	20
サイトポリシー提示設定	21
ユーザー毎のサイトポリシー設定のクリア	21
サイトポリシーの表示設定	21
リンクタイトル	21
確認画面表示用文字列の入力	21
内容の入力	22
CSP設定	23
設定方法	23
<b>スパム対策</b>	<b>24</b>
IPブラックリスト	24
CAPCHA設定	24
NGワード	24
<b>テンプレート・デザイン</b>	<b>25</b>
グループページのテンプレート	25
新規作成	25
利用制限	25
ページから作成	26
利用制限	26
元にするページ	26
元のページが新しいページテンプレートを参照する設定にする	26
基本情報	26
利用制限	26
複製	27
編集	27
トップメニューの設定	27
ページの管理者にトップメニューの設定の変更を許可しない	27
リンク先	28
リンク方法	28
テーマの変更	29
ページ管理者にテーマ設定の変更を許可しない	29
カラムの選択	29

メインカラムの位置	29
カラム幅の指定	29
テーマリスト	29
パーツを追加	30
パーツテンプレートのタイトル	30
設置パーツ	30
ページ管理者に設定の変更を許可しない	30
ページ管理者にパーツの削除を許可しない	30
設置場所	30
公開範囲	30
カラムを固定	30
削除	30
テーマの管理	31
新規テーマの作成	31
編集	31
複製	31
削除	31
作成・編集・複製画面	32
新規テーマの作成	33
テーマの読込	33
ベーステーマから選択	33
アップロード済みテーマから選択	33
テーマファイルをアップロード	33
テーマのアップデート	33
テーマ名	33
テーマタイトル	33
テーマの説明	33
サムネイル画像	34
テーマ使用可能ユーザー	34
メニュー項目最大数	34
カラム設定変更の許可	34
カラム数の選択	34
メインカラムの位置	34
ページ幅の指定	34
カラム幅・カラム余白の指定	34
テーマ用画像アップロード	34
適用先選択	34
スタイルシートの編集	35
文字色・背景色の設定	35
他スタイルシートの編集	35
デフォルトのスタイルシート読込	35
tplファイル(html)の編集	36
tplファイルの編集を行う	36
他tplファイルの編集	36
デフォルトのtplファイルの読込	36
共通CSSの編集	37
<b>パーツの管理</b>	<b>38</b>
パーツ追加	38
パーツ選択	38
パーツの名称	38
パーツのアイコン	38
パーツの説明	38
複数配置可否	38
表示タイプ	38
パーツ一覧	39
パーツを登録	39

編集.....	39
パーツの名称.....	39
パーツのアイコン.....	39
パーツの説明.....	40
複数配置可否.....	40
表示タイプ.....	40
削除.....	40
ヘルプ編集.....	40
初期値の読み込み.....	40
パーツのサイト内設定.....	41
使用可能地図設定.....	41
統計情報のダウンロード.....	41
メンテナンス.....	42
利用可能なユーザー.....	42
システムのアップグレード.....	42
初期設定.....	43
利用可能なユーザー.....	43
システム初期設定.....	43
サイト名・URL・その他設定.....	43
データベースの設定.....	44
ディレクトリの設定.....	44
マップの設定.....	44
プロキシの設定.....	45
ログの設定.....	45

# サイト・システム管理設定とは

eコマースサイト全体に関わる設定を行います。



※ 「ページ設定」は、各グループ毎の設定ですのでご注意ください。

## 操作可能なユーザー

サイト・システム管理設定は、サイト/システム管理者のみ利用可能になります。その中でも、メンテナンス・初期設定に関しては、システム管理者のみ操作が可能です。

## ユーザーとグループ

ユーザーとグループに関する設定を行います。

※ ユーザーとグループについては「eコミグループウェアについて」を参照してください。

### ユーザー登録設定

利用を希望する方が自分でユーザー登録する際の条件を設定します。

必須	削除	タイトル	編集	入力フォーム
<input checked="" type="checkbox"/>	-	あだ名	-	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-	メールアドレス	-	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-	パスワード	-	<input type="password"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-	パスワード(再入力)	-	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/>	削除	名前(漢字)	編集	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	削除	名前(全角カナ)	編集	<input type="text"/>

※ システム管理者は条件に制限されず「サイト・システム管理設定」の「ユーザー追加」からいつでも自由にユーザーを追加登録することができます。

以下で各条件について解説します。

### ユーザー登録

ユーザー登録を行う方法を設定します。

ユーザー登録  
 登録不可  承認制  誰でも自由に登録

#### 登録不可

ユーザーの登録はできません。「ユーザー登録」をクリックすると「現在登録は受け付けておりません」と表示されます。

#### 承認制

ユーザー登録はサイト/システム管理者の承認が必要になります。「ユーザー登録」をクリックし必要なユーザー情報を入力すると管理者へリクエストが送られます。管理者が承認し、メール確認のアクティベートを行った後、ユーザーとしてログインできるようになります。

## 誰でも自由に登録

サイト/システム管理者の承認なしで、誰でも自由にユーザー登録をすることができます。「ユーザー登録」をクリックし必要なユーザー情報を入力し、メール確認のアクティベートを行った後、ユーザーとしてログインできるようになります。

## グループ登録

ユーザー登録をすると自分でグループ（グループページ）を作成できるようになりますが、その作成の条件を設定します。

グループ登録  
承認制 ユーザーが自由に登録

## 承認制

グループページを作成するにはサイト/システム管理者の承認が必要になります。ユーザーがグループページを作成すると、サイト/システム管理者に承認リクエストのメッセージが送付され、承認されるとグループページが利用できるようになります。

## ユーザーが自由に登録

サイト/システム管理者の許可無く自由にグループページを作成できます。ユーザーがグループページを作成するとすぐに利用できます。

## 承認メールを送る管理者のレベル

ユーザー登録・グループ登録が承認制の場合、承認リクエストのメールが送られる管理者の権限を設定します。「サイト管理者」・「サイト/システム管理者」のいずれかを設定します。

承認メールを送る管理者のレベル  
サイト/システム管理者

※ 対象の管理者には、登録申請時にメッセージが送信されます。

## アクティベーション用のページの有効期限

各種メールでのアクティベーション認証時の認証用ページ有効期限を設定します。

アクティベーション用ページの有効期間  
7 日  ※1時間以上で設定して下さい。

**アクティベーション** 正規の処理かの判定を行うために、ユーザーに対して認証用メールを送信し、メール内記載のURLから認証用ページを開き認証を行います。  
認証用メールはeコミサイトの登録メールアドレスに送信される為、なりすまし等を防止できます。

## ニックネームのラベル

ニックネームのラベル名を指定します。基本的に変更する必要はありません。

ニックネームのラベル  
ニックネームに対するタイトルを設定します。ここで設定した値は  
ニックネーム

## 追加登録事項のレイアウト

ユーザー登録時の入力項目を自由に追加可能です。  
過大な情報入力要請は個人情報保護の観点から慎重に行いましょう。

追加登録事項のレイアウト  
各項目の必要は文字列をクリックしてください。  
順序の変更は各項目の先頭の「☑」をドラッグしてください。  
各項目は任意に初期設定が必要な場合はここに入力してください。

必須	削除	タイトル	編集	入力フォーム
☑	☑	あだ名	-	<input type="text"/>
☑	☑	メールアドレス	-	<input type="text"/>
☑	☑	パスワード	-	<input type="password"/>
☑	☑	パスワード(再入力)	-	<input type="password"/>
☑	☑	名前(漢字)	編集	<input type="text"/>
☑	☑	名前(全角カナ)	編集	<input type="text"/>

登録事項の追加  
種類:  追加するフォームの選択:   
題名:   
追加

※ eコミは、ニックネーム・メールアドレス・パスワードのみ設定すれば利用可能です。

## ユーザー追加

サイト/システム管理者が行うユーザー登録になります。メールアドレスの妥当性チェックも行いませんので、自由に設定可能です。(ただし、@は1つ含む必要があります)

ユーザーの追加

ニックネーム

メールアドレス

パスワード

パスワードを表示  
パスワード(再入力)

パスワードを表示

確認画面へ キャンセル

※ ユーザーに対して確認のメール等は送信されません。

## ユーザー一覧

ユーザー一覧の表示と、ユーザー情報の全ての管理ができます。

ユーザー一覧

- ユーザーの追加
- CSVテキストで出力(システム管理者のみ)

ニックネーム:  メールアドレス:  絞り込み

	UID	ニックネーム	詳細	登録日	ファイル 使用量	状態	
[停止]	1008		[詳細編集] [パスワードリセット]	2015-09-11 13:22:56	0	参加中	[削除]
[停止]	1007		[詳細編集] [パスワードリセット]	2015-09-04 08:31:16	722.5KB	参加中	[削除]
[停止]	1006		[詳細編集] [パスワードリセット]	2015-09-27 17:37:40	0	参加中	[削除]
[停止]	1005		[詳細編集] [パスワードリセット]	2015-09-23 17:54:40	22.3KB	参加中	[削除]
[停止]	1004		[詳細編集] [パスワードリセット]	2015-09-04 16:14:41	107.3KB	参加中	[削除]
[停止]	1003		[詳細編集] [パスワードリセット]	2015-09-04 16:13:55	0	参加中	[削除]
[停止]	1001		[詳細編集] [パスワードリセット]	2015-09-04 16:11:47	3.2MB	参加中	[削除]

## ユーザーの追加

ユーザー追加を行えます。

ユーザー一覧

ユーザーの追加

ニックネーム

メールアドレス

パスワード

パスワードを表示  
パスワード(再入力)

パスワードを表示

確認画面へ キャンセル

※ 「ユーザー追加」と同じです。

## CSVテキストで出力（システム管理者のみ）

現在のユーザーをCSVファイルで出力することができます。

- [ユーザーの追加](#)
- [CSVテキストで出力（システム管理者のみ）](#)

## 絞り込み

ニックネーム・メールアドレスでユーザーを絞り込むことができます。

ニックネーム:	<input type="text"/>	メールアドレス:	<input type="text"/>	<input type="button" value="絞り込み"/>
---------	----------------------	----------	----------------------	-------------------------------------

## 停止

対象のユーザーを停止にできます。削除ではないため、再開することもできます。

	UID
<input type="button" value="停止"/>	1008

※ 停止中はログインできなくなります。

## 再開

停止中のユーザーを再開することができます。

	UID
<input type="button" value="再開"/>	1008

## 確認

確認待ち（登録申請中）のユーザーは、停止/再開の代わりに「確認」のリンクが表示されます。クリックすると登録申請の許可・拒否を行う画面を表示します。

	UID
<input type="button" value="確認"/>	1247

## 登録

登録待（仮登録中・アクティベーション前）のユーザーは、停止/再開の代わりに「登録」と表示されます。クリックすることでアクティベーションなしにユーザー登録を完了させます。

	UID
<input type="button" value="登録"/>	1248

## 詳細

ユーザーの詳細データを表示します。

詳細

ユーザーの詳細

UID	1007
ニックネーム	つばね市長
メールアドレス	tsubanemayor@tsubanemayor.jp
登録日	2015-09-04 08:31:16
最終ログイン	2015-09-19 11:40:49
参加グループ	つばね自治会[管理者] name:tsubanemayor[管理者] つばね市あさひ平町自治会[管理者] つばね市あさひ平町自治会[管理者] つばね市あさひ平町自治会[管理者]
名前(漢字)	
名前(全角カナ)	
郵便番号	
住所	
電話番号	

## 編集

ユーザーの詳細データを編集できます。

## パスワードリセット

ユーザーのパスワードを変更ができます。

※ システム/サイト管理者であっても、現在設定されているユーザーパスワードの確認はできません。ユーザーから「現在のパスワードを教えてください」といった質問には回答できないということです。

## 状態

現在のユーザーの状態が表示されます。状態の詳細は、表 1 の通りになります。

表 1

状態	詳細
参加中	通常のユーザーです。
一時停止	「停止」されたユーザーです。
承認待ち	参加申請し、サイト/システム管理者による承認を待っている状態です。
確認待ち	サイト/システム管理者が承認し、申請者の最終確認（アクティベート）を待っている状態です。
拒否済	参加申請をサイト/システム管理者により拒否された状態です。
登録期限切れ	アクティベートの期限が切れたユーザーです。 （[登録] をクリックすることで参加します。）

イ ル 量	状態	
0	参加中	[削除]


## 削除

ユーザーを削除します。削除したユーザーは元に戻せないため、再開の可能性がある場合は「停止」にすることをおすすめします。

態	
0中	[削除]

## ユーザーのサイト内権限の変更

ユーザーのサイト内権限を設定します。



ユーザーID	ニックネーム	メールアドレス	サイト内権限
1001			システム管理者
1002			システム管理者
1003			ユーザー
1004			システム管理者
1005			ユーザー
1006			ユーザー
1007			システム管理者
1008			ユーザー

※ サイト内権限の変更ですので、グループ内権限は変更されません。グループ内の権限を変更する場合は、「グループ内権限変更」でグループ毎に個別変更する必要があります。

## 絞り込み

ニックネーム・メールアドレスでユーザーを絞り込むことができます。



## ユーザーレベルの変更

サイト内権限を設定可能です。設定可能な権限は、表 2の通りになります。

表 2

権限	概要
システム管理者	サイト内に関わる操作はすべて可能です。
サイト管理者	システム管理者とほぼ同等の権限ですが、「システム管理者を指定できない」「ユーザー一覧のCSVテキストで出力」「グループ一覧のCSV出力」「eコママップ初期設定」の機能を利用できません。
ユーザー	eコマにユーザー登録を行っているユーザーです。



- ※ ユーザーであってもグループ管理者になれますので、サイト全体を管理するユーザー以外は全て「ユーザー」で大丈夫です。
- ※ サイト/システム管理者は「サイト・システム管理設定」の操作が可能です。

## グループ一覧

グループページ一覧の表示・管理を行います。設定・公開範囲・参加者の確認や編集ができます。

グループページ名	管理者	親ページ	エイリアス	状態	ファイル 使用量
				公開範囲	
			p00095	公開中	0
			p00024	一時停止	0
			p00023	公開中	0
			p00022	公開中	0
			p00021	公開中	0

### CSVテキストで出力（システム管理者のみ）

グループページの一覧をCSVファイルで出力することができます。

• CSVテキストで出力（システム管理者のみ）

### 絞り込み

グループページ名・管理者・親ページ・エイリアス・状態・公開範囲でグループページを絞り込むことができます。

### 状態


サイト/システム管理者によるページの停止|再開設定状況を表示します。

公開中	一時停止
通常利用ができる状態です。	凍結され閲覧できない状態です。

- ※ 一時停止中のグループページは、権限・公開範囲に関わらずページ内容を表示することができません。
- ※ サイト/システム管理者、またそのグループの管理者であっても表示されません。


## 公開範囲

グループページの公開範囲設定を表示・設定します。公開範囲の値を変更するとページの公開範囲が変更されます。



## 停止

グループページを停止します。停止したページは、グループ管理者によるグループの公開範囲設定に関係なく閲覧することができなくなります。



## 再開

一時停止中のグループページを再開します。



## 削除

グループページを削除します。削除したグループページは元に戻せないため、再開の可能性がある場合は「停止」にすることをおすすめします。




## 詳細

グループページの詳細を表示します。



## 参加者管理

対象のグループページの参加者の管理ができます。グループ内権限変更画面に遷移します。



## 一覧CSV

対象のグループ参加者リストをCSVファイルで出力します。



## グループ内権限変更

- 対象となるグループページの参加者の管理を行います。
- グループを指定して、参加しているメンバーのグループ内の権限などを変更します。
- グループ管理者は、自分が管理するグループのみ参加者管理が可能(対象となるグループページ設定の参加者リスト)ですが、ここでは全グループの参加者を管理できます。また、参加していないユーザーを参加させることも可能です。

グループ権限の変更(つくばね市自治会)

グループページ名: つくばね市自治会 [グループページに移動](#)

グループの検索  
グループページ名:  管理者:   
親ページ:  エイリアス:  [絞り込み](#)

ユーザーの絞り込み(つくばね市自治会)  
ニックネーム:  メールアドレス:   
グループ内権限: 全て [絞り込み](#)

UID	ニックネーム	詳細	グループ内権限
1001		<a href="#">[詳細]</a>	未参加
1003		<a href="#">[詳細]</a>	未参加
1004		<a href="#">[詳細]</a>	未参加
1005		<a href="#">[詳細]</a>	一般参加者
1006		<a href="#">[詳細]</a>	未参加
1007		<a href="#">[詳細]</a>	グループ管理者
1008		<a href="#">[詳細]</a>	未参加

[登録](#) [戻る](#)

※ はじめに参加者管理を行うグループを上部のプルダウンで選び、次に下部のユーザーリストで変更したいユーザーのグループ内権限を変更します。

## グループの検索

グループページ名・管理者・親ページ・エイリアスからページを絞り込むことができます。

グループの検索  
グループページ名:  管理者:   
親ページ:  エイリアス:  [絞り込み](#)

## ユーザーの絞り込み

ニックネーム・メールアドレス・グループ内権限からユーザーを絞り込むことができます。

ユーザーの絞り込み(つくばね市自治会)  
ニックネーム:  メールアドレス:   
グループ内権限: 全て [絞り込み](#)

## 詳細

ユーザーの詳細を表示します。

詳細 [\[詳細\]](#) グル

ユーザーの詳細

UID	1007
ニックネーム	つくばね市自治会長
メールアドレス	
登録日	2015-09-04 08:31:16
最終ログイン	2015-09-18 11:49:49
参加グループ	つくばね市自治会[管理者] namifast01[管理者] つくばね市あさひ平1丁目自治会[管理者] つくばね市あさひ平2丁目自治会[管理者] つくばね市あさひ平3丁目自治会[管理者]
名前(漢字)	
名前(全角カナ)	
郵便番号	
住所	
電話番号	

[編集](#) [閉じる](#)

## グループ内権限

対象グループページにおけるグループ内権限を設定します。参加していないユーザーを参加させることも可能です。

グループ内権限
グループ管理者
未参加

## メール一斉送信

登録しているユーザー全員に案内等のメールを送信できます。メールマガジンのような使用も可能です。

※ eコミメッセージではなくユーザーのeコミ登録メールアドレスに直接送信されます。

## 新規作成

新規メールを作成します。

## 削除

送信したメールの内容を削除します。

## 送信済メールを元に新規作成


過去に送信したメールの内容を元に新規メールを作成します。

## グループの繋がり変更

グループページの親子関係を組み替えることができます。

ドラッグ&ドロップによりグループの親子関係を変更できます。図1では、ドロップした箇所のグループページの子ページとして対象のグループページが配置されます。その際、対象グループページの子孫グループページも一緒に移動します。

eコミサイト名の箇所にドロップすると、独立したページとなります。

また、 アイコンをクリックすることで親子関係にあるグループを切り離すことも可能です。





図1

※ 操作は簡単ですが、コツがいりますので、テストで幾つかグループを作成して試してみてください。

## サイト全体

サイト全体に関わる設定を行います。

### サイト名編集

サイト名の変更を行います。


パンくずリスト（階層リンク）の最上位に表示される名称となります。



### 利用規約編集


利用規約の編集が出来ます。

ユーザー登録時に「利用規約を確認する」で表示される内容です。なお、初期状態は空欄です。




### ポータル設定

サイト内のルートページの設定を行います。このeコミサイトにアクセスしたときに、一番初めに表示されるグループページを設定します。



### ポータルに設定するグループページの選択

作成済みグループページからルートとなるページを選択します。



## サイトタグ編集

サイトタグの登録削除を行います。  
タグをキーとして記事の集約が可能になります。

サイトタグ編集

サイトタグ

- スペース区切りで一括登録できます
- サイトタグを削除すると記事に設定したサイトタグも無効になりリセットされます
- 変更して保存した場合はサイトタグの表示のみが変更され記事に設定したサイトタグも残ります

サイトタグ	削除	作成日時	作成者
防災	削除	2015/09/02 14:12:49	admin
緊急情報	削除	2015/09/02 14:12:49	admin

入力項目の追加

保存する 戻る

ブログパーツの例

サイトタグ

サイトタグを選択

防災 緊急情報

- ※ ここでタグを定義しておくことで、ブログ記事やイベントなどのサイトタグリストに表示され、記事/イベントにサイトタグを設定することが出来るようになります。
- ※ ワッツニューパーツの「タグリーダーモード」時に記事の集約を行う際に、サイトタグを利用します。

## メニューバー設定

ページ最上部にあるメニューの設定を行います。

メニューバー設定

- メニューバーを設定する
- 新たにメニューバーを追加する
- 既存のメニューバーを編集する
- メニューバー表示項目の設定をする

### メニューバーを設定する

表示するメニューバーを選択します。

メニューバーの設定

メニューバーの選択

0 items

保存する キャンセル

### 新たにメニューバーを追加する

メニューバーを新たに作成します。

メニューバーの追加

タイトル

スタイルシート


メニューバーで使用されるHTML

```
<div id="menu-bar">
<div id="menu-bar-jgimg"><a href="http://acorn-fresh.net/wordpress/index.php"></a></div>
<div id="menu-bar-jgimg"><a href="http://acorn-fresh.net/wordpress/index.php"></a></div>
<div id="menu-bar-jgimg"><a href="http://acorn-fresh.net/wordpress/index.php"></a></div>
</div>
</div>
```

保存する キャンセル


## 既存のメニューバーを編集する

既存のメニューバーを編集します。



## メニューバー表示項目の設定をする

ユーザー登録・ログイン・個人設定の表示・非表示の設定を行います。



※ サイトの利用目的に合わせ自由に設定することができます。

## ファイル倉庫の設定

ファイル倉庫のアクセス制限・ディスク容量等の設定を行います。



### このサイトの最大使用可能なディスク容量の設定

サイト内で使用できる容量を設定します。基本的にWebサーバーのハードディスクやパーティションの空き容量となります。

このサイトの最大使用可能なディスク容量の設定  
4095.8 MB

### このサイトで現在使用しているファイル倉庫のデータ容量

サイト内の全グループで利用しているファイル倉庫の容量を表示します。

このサイトで現在使用しているファイル倉庫のデータ容量  
13.5MB

## ファイル倉庫を表示出来るグループユーザー権限

ファイル倉庫を表示可能なグループ権限を指定します。表 3から選択します。

ファイル倉庫を表示出来るグループ内権限  
グループ編集者 ▼

表 3

選択肢
グループ管理者
グループ副管理者
グループ編集者（初期値）
一般参加者

※ 次項の「ファイルの追加・削除が出来るユーザー権限」が「ユーザー」となっている場合は、サイト/システム管理者ではなくても、グループ編集者以上の権限であればアップロードと削除が可能です。

## ファイルの追加・削除が出来るユーザー権限

ファイル倉庫にファイルを追加・削除出来るユーザー権限（サイト権限）を表 4から選択します。

ファイルの追加・削除が出来るサイト内権限  
ユーザー ▼

表 4

選択肢
システム管理者
サイト管理者
ユーザー（初期値）

※ ファイル倉庫をグループの編集者や管理者などに見せたいが、ファイルのアップロードや削除をさせたくないような場合には、この設定を「システム/サイト管理者」にします。  
※ 「ファイル倉庫を表示出来るグループユーザー権限」と合わせて設定してください。

## アップロードするファイルの公開範囲初期値（グループページの設定値優先）

ファイルをファイル倉庫にアップロードする際にファイル自体に公開範囲の設定を行いますが、その設定値の初期値を決めます。

アップロードするファイルの公開範囲初期値(グループページの設定値優先)  
グループメンバー ▼

※ 初期値の設定はグループ毎でも設定でき、またグループページ側で設定した初期値が優先となります。ただ、いずれにせよ最終的に公開範囲を決めるのはアップロードしたユーザー自身になります。  
なお、グループページごとのアップロードするファイルの公開範囲初期値は、「ページ設定」の「ファイル倉庫の設定」から変更することができます。

## APIの設定

eコマースAPI関連の設定を行います。

### API設定

▶ API切り替え

汎用 ▼

サイトURL

設定済み共通ID	システム内パーツ名称
	データがありません

グループページ名	グループID	設置パーツ名称	共通ID	個別ID	受信停止	PDF出力停止

設定情報の印刷

▶ 認証IPアドレス(複数ある場合は、スペースで区切って入力します。)

登録 取消

- ※ システム連携を行う場合の機能であり、基本的に利用しません。
- ※ 開発者向けのAPI仕様書があります。

## 設定情報の印刷

設定情報をPDF出力します。

設定情報の印刷

## 認証IPアドレス

APIを許可するIPアドレスを設定します。

認証IPアドレス(複数ある場合は、スペースで区切って入力します。)

## ログイン認証設定

ログイン認証設定では個人設定の2要素認証設定で選択できる認証方式を設定します。

### 2要素認証設定

▶ 2要素認証

ログイン時に使用する認証方式を選択して下さい。  
※ 設定を解除するとユーザーの認証設定も解除・初期化され、ユーザーのセキュリティレベルが低下する為、解除しない事を推奨します。

2要素認証アプリ (Google Authenticator、Microsoft Authenticator)  
 メールアドレス認証

▶ メール認証時トークン有効期限

分

## 2要素認証

利用する認証方式にチェックを入れ、保存するボタンをクリックすることで適用されます。

▶ 2要素認証

ログイン時に使用する認証方式を選択して下さい。  
※ 設定を解除するとユーザーの認証設定も解除・初期化され、ユーザーのセキュリティレベルが低下する為、解除しない事を推奨します。

2要素認証アプリ (Google Authenticator、Microsoft Authenticator)  
 メールアドレス認証

## メール認証時トークン有効期限

メールアドレス認証を利用する際、送信されるトークンの有効期限を設定できます。

▶ メール認証時トークン有効期限

分

## ログインIDとパスワードのルール・パスワードロックの設定

ログインIDとパスワードのルール・パスワードロックの設定を行います。ログインIDやパスワードにおいて利用禁止の文字列、利用必須とする文字列、文字数を指定できます。またパスワードを連続して間違えた場合のロックの設定が出来ます。

ログインIDとパスワードのルール・パスワードロックの設定

ログインID設定に適用するルール  
●適用する ○適用しない

禁則文字列

※複数の文字を設定する場合、連続して入力してかまいません。

パスワード設定に適用するルール  
●適用する ○適用しない

最低文字数 4

必須項目

英字を(文字以上)含むこと  
大文字/小文字を混在させること  
数字を(文字以上)含むこと  
記号を(文字以上)含むこと

\*必須項目は複数選択することで組み合わせが可能です  
\*記号は以下の記号(キーボード上の文字または数字として定義されないもの全て)と半角スペースが使用可能です  
!@#\$%^&\*()\_-=+[]{}|;:~'<>.,?/

パスワードロックの設定  
●適用する ○適用しない

ロックがかかる失敗回数 5 回

ロック時間 60 秒

設定 取消

### ログインID設定に適用するルール

ログインIDにルールを設定します。  
ログインIDとして使用できない文字を指定します。

ログインID設定に適用するルール  
●適用する ○適用しない

禁則文字列

※複数の文字を設定する場合、連続して入力してかまいません。

### パスワード設定に適用するルール

パスワード登録時にルールを設定します。  
パスワード文字数や、必須とする文字種などを指定してセキュリティを確保します。

パスワード設定に適用するルール  
●適用する ○適用しない

最低文字数 4

必須項目

英字を(文字以上)含むこと  
大文字/小文字を混在させること  
数字を(文字以上)含むこと  
記号を(文字以上)含むこと

\*必須項目は複数選択することで組み合わせが可能です  
\*記号は以下の記号(キーボード上の文字または数字として定義されないもの全て)と半角スペースが使用可能です  
!@#\$%^&\*()\_-=+[]{}|;:~'<>.,?/

### パスワードロックの設定

パスワードロックの設定を行います。

パスワードロックの設定  
●適用する ○適用しない

ロックがかかる失敗回数 5 回

ロック時間 60 秒

## Headタグ追加設定

headタグにソースを追加します。入力された内容は設定、管理系ページを除いて全ページに埋め込まれます。

CSSやHTML等を熟知した方向けの機能です。

### headタグ追加設定

▶ 追加ソース

入力された内容は、そのまま全ページ(設定・管理系は除く)のheadタグの先頭に埋め込まれます。

## サイトポリシー提示設定

サイトポリシー提示設定ではサイト訪問者に対して各サイトが定めたポリシーについて同意を求める表示を設定することができます。

例えばプライバシーポリシー（個人情報の取り扱い）などを示すのに便利です。

(サンプル) 本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。  
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。

同意します

同意しません

詳細

## ユーザー毎のサイトポリシー設定のクリア

チェックを入れ保存を行うことで全ユーザーのサイトポリシー設定をクリアします。これにより再度各ユーザーにはサイトポリシーが表示されます。

### ▶ユーザー毎のサイトポリシー設定のクリア

設定クリア

※チェックON時、全ユーザーのサイトポリシー設定をクリアします。

## サイトポリシーの表示設定

サイトポリシーメッセージの表示設定を有効にします。有効にすることで設定された内容が表示されます。

### ▶サイトポリシーの表示設定

有効にする

## リンクタイトル

ポリシー等の詳細な内容を表示するリンクのタイトルを入力します。

### ▶リンクタイトル

詳細

## 確認画面表示用文字列の入力

サイトポリシーメッセージを表示する際の内容を入力します。


### ▶確認画面表示用

段落    AI    A    A       B    I    U          @    ::    ::                                           ソース

本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。  
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。

## 内容の入力

リンクタイトルをクリックした際に表示する内容の詳細を入力します。



The screenshot shows a rich text editor window titled "内容" (Content). The editor has a toolbar with various formatting options such as paragraph style, text color, background color, bold, italic, underline, strikethrough, indent, link, unlink, list, and indent. Below the toolbar is a large text area with the placeholder text "ここにポリシー等の詳細を記載します" (Enter details of policies, etc. here).

## CSP設定

CSP（コンテンツセキュリティポリシー）の設定を行います。

この設定を行うことで、指定されたドメインからのスクリプトのみを実行するようになる等、セキュリティ面の向上に役立ちます。

なお、サーバー側で予めCSPの設定を行っている場合は、そちらの設定が優先されます。

### 設定方法

- 読み対象とするドメインを入力します。
- サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。

<input type="text"/>	<input type="button" value="削除"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="削除"/>

追加・変更・削除を行った場合は、画面最下部の「保存する」ボタンをクリックしてください。  
変更等の内容を保存したくない場合は不要です。

CSP設定

サーバー側でコンテンツセキュリティポリシーの設定を行っている場合は、サーバー設定が有効となります。グループウェアで必須となる項目は設定不要です。

- JavaScript読み込み設定 (script-src)**
  - 読み対象とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。
- Style Sheet読み込み設定 (style-src)**
  - 読み対象とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。
- 画像読み込み設定 (image-src)**
  - 読み対象とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。
- 音声・動画読み込み設定 (media-src)**
  - 読み対象とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。
- フォント読み込み設定 (font-src)**
  - 読み対象とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。
- IFrame内表示可能サイト設定 (frame-src)**
  - 当サイトのIFrame内に表示可能とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。
- 他サイト内IFrame読み込み設定 (frame-ancestors)**
  - 当サイトをIFrameに表示可能とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。
  - 対象ドメイン内で当サイトを読み込み許可されていない場合は表示できません。
- 接続可能URL設定 (connect-src)**
  - 読み対象とするドメインを入力します。
  - サブドメインはワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。

connect-src)

ドメインを入力します。


ワイルドカード(\*)または個別に入力する必要があります。

## スパム対策

サイト全体で使用するスパム対策設定です。


### IPブラックリスト

拒否したいIPアドレス、またはホスト名を指定します。グループページのページ設定でグループページ単位でも追加の設定が可能です(いずれかが設定されていれば拒否されます)。(or判定)



### CAPCHA設定


CAPTCHAのデフォルト設定値(有効/無効)を指定します。ここを有効にしても現在無効である各グループページのCAPTCHA機能は有効になりませんので、各グループページで設定が必要になります。



- ※ CAPTCHAとは、ログインしていないユーザーにコメントなどを許容している場合に、難読認証などを行う機能です。
- ※ 機能が適用される箇所は「ページ設定」→「スパム対策」→「投稿時のCAPTCHAの設定」を参照してください。

### NGワード

書き込みを拒否する禁止ワードを指定します。グループページのページ設定でグループページ単位でも追加の設定が可能です(いずれかが設定されていれば拒否されます)。(or判定)



## テンプレート・デザイン

デザイン・テンプレートの設定を行います。テンプレートとはデザイン（テーマ）と機能（パーツ）を組み合わせて用意しておく雛形で、この雛形をグループページに適用することで同様なデザインと機能をもつページを簡単に作成することが出来るようになる機能です。

※ テンプレート・テーマについては、実践用のマニュアルも用意していますので、詳細は、「テンプレート・デザイン（管理者編）」を参照して下さい。

### グループページのテンプレート

ページ作成時の元となるテンプレートを作成・管理出来ます。

ID	名前	操作
10002	標準2カラム (default)	[基本情報][複製]
10010	標準3カラム (default)	[基本情報][複製]
10137	練習用テンプレート	[基本情報][編集][複製][削除]
10163	1カラム	[基本情報][編集][複製][削除]
10382	つばね市自治会	[基本情報][編集][複製][削除]

[新規作成] [ページから作成] [戻る]

### 新規作成

テンプレートを新たに作成します。

10382  
[新規作成] [ページから作成]

ページテンプレートを作成

新規テンプレートを作成します  
テンプレートのタイトル

利用制限  
制限なし

作成する キャンセル

### 利用制限

テンプレート利用制限が出来ます。テンプレートの利用制限は、表 5の通りです。


利用制限  
制限なし

表 5

選択肢	制限
制限なし	誰でも使用可能です。
管理者のみ	サイト管理者以上の権限でのみ使用可能です。

## ページから作成

現在作成されているページを元にテンプレートを作成します。



### 利用制限

テンプレートに利用制限をかけることができます。テンプレートの利用制限は、表 6の通りです。

表 6

選択肢	制限
制限なし	誰でも使用可能です。
管理者のみ	サイト管理者以上の権限でのみ使用可能です。

### 元にするページ

元になるページを選択します。

### 元のページが新しいページテンプレートを参照する設定にする

元ページのテンプレートを作成したテンプレートに置き換えます。

## 基本情報

作成したテンプレートの基本情報を設定します。

### 利用制限


テンプレートに利用制限をかけることができます。テンプレートの利用制限は、表 7の通りです。

表 7

選択肢	制限
制限なし	誰でも使用可能です。
管理者のみ	サイト管理者以上のみ使用可能です。

## 複製

テンプレートを複製します。



## 編集

テンプレートの編集を行います。



※標準2カラム・標準3カラムは、編集出来ません。

## トップメニューの設定

グループページテンプレートにトップメニューを設定します。



ページの管理者にトップメニューの設定の変更を許可しない

対象テンプレートを使用した場合にページ内で  
トップメニューの変更はできなくなります。

ページ管理者にトップメニューの設定の変更を許可しない  
チェックを入れると、トップメニューの設定について必ずテンプレ  
 許可しない

## リンク先

リンク先を設定します。リンク先の設定は、サイト内のグループページから選択する「サイトからグループページを選択」と外部の一般的なwebサイトなどのURLを入力しリンクを設定する「URL直接入力」から選択できます。

リンク先  
使用しない

リンク先  
サイトからグループページを選択  
ページ: ホームページ

リンク先  
URL直接入力  
URL:

## リンク方法

リンク方法を設定します。リンク方法の設定は、文字列でリンクする「テキスト」と、画像でリンクする「画像」が選択できます。

リンク方法  
テキスト

画像  
参照... ファイルが選択されていません。

※ サイズ幅などを合わせてキレイに表示させるのは上級機能となります。

## テーマの変更

テンプレートに適用するテーマを選択します。



### ページ管理者にテーマ設定の変更を許可しない

対象テンプレートを使用した場合にページ内でテーマの変更はできなくなります。

ページ管理者にテーマ設定の変更を許可しない  
チェックを入れると、テーマの設定について必ずテンプレートのもの  
 許可しない

### カラムの選択

カラム数を設定します。

▶カラム数の選択

2カラム▼

### メインカラムの位置

メインカラム位置を設定します。

▶メインカラムの位置

1カラム目▼


### カラム幅の指定

カラム幅、マージンを設定します。

カラム幅の指定					
カラム1			カラム2		
左余白	幅	右余白	左余白	幅	右余白
15	625	15	0	230	15


### テーマリスト

テンプレートに使用するテーマを選択します。



## パーツを追加

テンプレートにパーツを追加することができます。



### パーツテンプレートのタイトル

パーツのタイトルを指定します。

パーツテンプレートのタイトル

ブログ

### 設定パーツ

設置するパーツを選択します。

設定パーツ

ブログ

### ページ管理者に設定の変更を許可しない

指定した項目に関しては、グループページ上では変更出来ません。

ページ管理者に設定の変更を許可しない

チェックを入れると、該当の項目について必ずテンプレートの  
 パーツの名前  パーツの公開権限  パーツの設定

### ページ管理者にパーツの削除を許可しない

グループページ上からパーツを削除する事ができなくなります。

ページ管理者にパーツの削除を許可しない

チェックを入れると、ページの管理者はこのパーツを削除でき  
 削除禁止

### 設置場所

パーツを設置するカラムを指定します。

設置場所

1カラム目  2カラム目

### 公開範囲

配置パーツの公開範囲を指定します。

公開範囲

管理者のみ  
 サブサイトメンバー  
 グループメンバー  
 登録ユーザーのみ  
 インターネット

## カラムを固定

対象カラム内でパーツの移動を制限します。

このカラムを固定

プロフィール

## 削除


テンプレートを削除します。

[ 基本情報 ] [ 編集 ] [ 複製 ] [ 削除 ]

## テーマの管理

グループページのデザインとなるテーマの作成管理を行います。

ここで作成したテーマは、直接グループページに適用したり、テンプレートに適用したりすることができます。



### 新規テーマの作成

テーマの作成を行います。

新規テーマの作成

### 編集

既存のテーマの編集を行います。

編集

更新

### 複製

既存のテーマを元に新規テーマを作成します。

複製

### 削除

既存のテーマを削除します。

削除

作成・編集・複製の画面構成は全て同じです。

**テーマの作成**

変更内容はページ下の「登録する」ボタンを押すまで各ページに反映されません

テーマの読み込み

ベーステーマから選択  
アップロード済みテーマから選択  
テーマファイルをアップロード

テーマ名

テーマタイトル

テーマの説明

サムネイル画像

No Image

サムネイルファイルをここにドラッグするか  
ファイル選択をクリックしてファイルを選択して下さい。

ファイル選択

テーマ使用可能ユーザー

誰でも使用可能

メニュー項目最大数

カラム設定変更の許可

カラム数の選択

メインカラムの位置

ページ幅の指定  
  
(使用可能幅:0px)

カラム幅・カラム余白の指定

カラム1		カラム2		カラム3	
左余白	幅	左余白	幅	左余白	幅

テーマ用画像アップロード

アップロード済み画像

画像ファイルをここにドラッグするか  
ファイル選択をクリックしてファイルを選択して下さい。

ファイル選択

スタイルシートの編集

文字色・背景色の設定
デフォルトのスタイルシート読込

```

@charset "UTF-8";
body{
  line-height:1.1;
}
#wrapper{
  border-left:1px solid #999999;
  border-right:1px solid #999999;
}
/* ヘッダ */
header {
  margin:0 auto;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center top;
  height:150px;
}
header h1 {

```

tplファイル(html)の編集

tplファイルの編集を行う
デフォルトのtplファイルの読込

```

[strip]
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
[* メタ設定読込 *]
[include file="theme/system/meta.tpl"]
<title>[!$site_name]</title>
[* 外部CSS読込 *]
[include file="theme/system/css_external.tpl"]
[* 埋め込みスタイルシート *]
[include file="theme/system/css_embedded.tpl"]
[* ヘッダ外部JS読込 *]
[include file="theme/system/js_header_external.tpl"]
[* ヘッダ埋め込みJS読込(DOM構築後実行) *]
[include file="theme/system/js_header_embedded_ready.tpl"]
[* ヘッダ埋め込みJS読込 *]
[include file="theme/system/js_header_embedded_tnl"]

```

※ SSL設定時に非SSLの外部の画像、CSS、JavaScriptを使用した場合、ページが表示されなくなりますので、ご注意ください。

## 新規テーマの作成

### テーマの読込

ゼロから全て設定も可能ですが、標準で搭載されているテーマやパソコン内で作成したテーマを読み込んで改造することもできます。

#### ベーステーマから選択

eコミに標準で搭載されているベーステーマ(テーマの元)を読み込みます。

テーマの読込  
ベーステーマから選択  
アップロード済みテーマから選択

#### アップロード済みテーマから選択

サーバー内のテーマディレクトリに配置されている未登録テーマを読み込みます。

アップロード済みテーマから選択

#### テーマファイルをアップロード

zip形式に圧縮したテーマをパソコンからアップロードします。

テーマファイルをアップロード

#### テーマのアップデート

ベーステーマが更新されたテーマのアップデートを行います。ベーステーマを元に作成し、ベーステーマが更新された際に表示されます。

テーマの読込  
テーマのアップデート

テーマ管理画面では、図 2 の様に背景がピンク色となって表示されます。



図 2

※ テーマのアップデートは任意となります。

### テーマ名

テーマ名を入力します。(英語名)

テーマ名

### テーマタイトル

テーマタイトルを入力します。<br>タグの利用が可能です。

テーマタイトル


### テーマの説明

テーマの説明を入力します。

テーマの説明

## サムネイル画像

テーマの判別可能なサムネイル画像をドラッグかファイル選択で指定します。



サムネイル画像  
No image  
サムネイルファイルをここにドラッグするか  
ファイル選択をクリックしてファイルを選択して下さい。  
ファイル選択

## テーマ使用可能ユーザー

対象テーマを使用可能なユーザーを指定します。



テーマ使用可能ユーザー  
誰でも使用可能

## メニュー項目最大数

ページヘッダー画像の下に配置されるメニューの最大個数を指定します。最大8件まで指定可能です。



メニュー項目最大数  
無し

## カラム設定変更の許可


テーマ選択時にカラムに関わる設定の変更可否を設定します。



カラム設定変更の許可  
拒否

## カラム数の選択


カラム数を指定します。1~3カラムの中から選択。



カラム数の選択  
3カラム

## メインカラムの位置


メインカラムの位置を指定します。



メインカラムの位置  
2カラム目

## ページ幅の指定

ページ幅の設定を行います。



ページ幅の指定  
(使用可能幅 0px)

## カラム幅・カラム余白の指定

カラム幅・マージンの設定を行います。



カラム幅・カラム余白の指定								
カラム1			カラム2			カラム3		
左余白	幅	右余白	左余白	幅	右余白	左余白	幅	右余白

## テーマ用画像アップロード

テーマ内で使用する画像をドラッグか選択によりローカルPCから指定することができます。



テーマ用画像アップロード  
アップロード済み画像  
画像ファイルをここにドラッグするか  
ファイル選択をクリックしてファイルを選択して下さい。  
ファイル選択

## 適用先選択


アップロードしたテーマ用画像の適用先を指定出来ます。



テーマ用画像アップロード  
アップロード済み画像  
適用先を選択して下さい  
適用先も選択して下さい  
images/container\_wt\_bgrng  
images/banner

## スタイルシートの編集

テーマのスタイルシートの編集が出来ます。




## 文字色・背景色の設定

各項目の文字色・背景色の設定が出来ます。



## 他スタイルシートの編集

テーマに複数のスタイルシートを配置した場合にメインのスタイルシート以外を修正する際に使用します。




## デフォルトのスタイルシート読込

メインのスタイルシートをデフォルト値に設定します。



## tplファイル(html)の編集

テーマの骨格になるhtmlを指定します。




```
tplファイル(html)の編集
tplファイルの編集を行う デフォルトのtplファイルの読込
[strip]
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
[* メタ設定読込 *]
[include file="theme/system/meta.tpl"]
<title>[site_name]</title>
[* 外部CSS読込 *]
[include file="theme/system/css_external.tpl"]
[* 埋め込みスタイルシート *]
[include file="theme/content/footer.tpl"]
```

eコマグループウェアの各URL取得用に以下変数が利用できます。

項目	変数	備考
ポータルページURL	<code>\$them_portal_url</code>	ポータルページのURLを取得します。
グループページURL	<code>\$theme_group_url</code>	現在のグループページのURLを取得します。
現在のテーマ用URL	<code>\$theme_dir_url</code>	対象のテーマのディレクトリまでのURLを取得します。


## tplファイルの編集を行う

ここを選択するまでtplファイルの編集は出来ません。



## 他tplファイルの編集

テーマに複数のtplファイルを配置した場合にメインのtpl以外を修正する際に使用します。



## デフォルトのtplファイルの読込

メインのtplファイルをデフォルト値に設定します。



## 共通CSSの編集

サイト全体で使用するスタイルシートを指定します。



```
共通CSSの編集
スタイルシート
@charset "utf-8";
/***** よく使うCSS *****/
.clear[ clear: both; line-height: 0]
/* Clearfix */
.clearfix:after {
  content: "\0020";
  display: block;
  height: 0;
  clear: both;
  visibility: hidden;
  font-size: 0.1em;
  line-height: 0;
}
.clearfix {
  display: inline-block;
  min-height: 1px;
}
/* Hides from IE-mac */
*html .clearfix {
  height: 1px;
}
.clearfix {
  display: block;
}
/* End hide from IE-Mac */
```

保存する キャンセル

## パーツの管理

サイトにインストールされているパーツの管理・追加が可能になります。

ここで追加しておくことで、各グループページにおいて、グループ管理者はパーツを配置・利用出来るようになります。

※ パーツは、PHP言語でアプリケーション開発を行った事のあるユーザーなら作成する事も可能です。開発用のドキュメントも揃っていますので、詳細はそちらを参照して下さい。

### パーツ追加

パーツを追加します。

※ 必要なパーツはインストールされていますので、通常は使用する事はありません。

### パーツ選択

追加可能なパーツを選択するかアップロードする事によりパーツをインストールできます。

### パーツの名称

パーツ名称を入力します。

### パーツのアイコン

パーツのアイコンを指定します。

### パーツの説明

パーツの説明を入力します。

### 複数配置可否

1ページ内に同一パーツを複数配置可能か設定します。

### 表示タイプ

配置可能なページの設定を行います。


## パーツ一覧

現在インストールされているパーツ一覧を管理出来ます。

パーツID	タイトル (filename)	バージョン	編集
54	トーク (talk)	2.0.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
53	ファイル検索ファインダー (filebox_finder)	2.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
52	簡単検索 (simple_search)	1.0.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
50	アクセスカウンター (counter2)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
48	フッシュニュース (whats_new)	4.1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
38	簡単SEO (seo)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
37	申し込み・受け付けパーツ (accept)	2.2.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
35	掲示板 (bbs)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
33	サイトマップ (sitemap)	3.1.1	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
32	ファイル検索 (filebox)	2.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
31	英検アンケート (enquete2)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
28	メモ (memo)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
26	イベントカレンダー (event_calendar)	3.1.3	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
24	eコママップ (ecommap)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
22	メッシュ配信 (mailmag)	1.1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
20	ログイン/ログアウト (login)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
10	グループ参加と参加者リスト (glist)	1.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
9	メニュー (menu)	2.0.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
7	簡単マップ (map)	3.0.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]
6	ブロックHTML (page)	2.0.0	[編集] [削除] [ヘルプ編集]

## パーツを登録

パーツの追加（インストール）が出来ます。



パーツ追加

パーツ選択  
アップロード  ファイルが選択されていません。

パーツの名称

パーツのアイコン  
参照...  ファイルが選択されていません。

パーツの説明

移動配置可否  
 同一ページに移動配置可能  
配置可能ページ

## 編集

パーツ情報の編集が可能です。

バージョン	編集
1.0.0	[編集] [削除] [ヘルプ]

パーツの編集

パーツファイル名  
simple\_search  
パーツの名称

参照材料  
パーツのアイコン  


変更しなさい場合は空欄にしてください。  
参照...  ファイルが選択されていません。

パーツの説明  
ブログ・掲示板・イベントカレンダー・ブロックHTMLパーツの内容を高速検索するパーツです。

移動配置可否  
 情報発信系  
 記事投稿系  
 情報発信系  
 カレンダー  
 スケジュール系  
 情報発信系  
 マップ系  
 情報発信系  
 ウェブページ  
管理管理  
移動配置可否  
 同一ページに移動配置可能  
配置可能ページ


## パーツの名称

パーツ名称を入力します。

パーツの名称

## パーツのアイコン

パーツのアイコンを指定します。

パーツのアイコン  


変更しなさい場合は空欄にしてください。  
参照...  ファイルが選択されていません。

## パーツの説明

パーツの説明を入力します。

パーツの説明
ブログ・掲示板・イベントカレンダー・

## 複数配置可否

1ページ内に同一パーツを複数配置可能か設定します。

複数配置可否
<input type="checkbox"/> 同一ページに複数配置可能

## 表示タイプ

配置可能なページの設定を行います。

配置可能なページ
特に指定しない

## 削除


パーツを削除します。

バージョン	編集
1.0.0	[編集] [削除] ヘルプ

## ヘルプ編集

パーツのヘルプを編集出来ます。

編集
[編集] [削除] <b>ヘルプ編集</b>



ヘルプの編集

初期値の読み込み

パーツ名  
検索検索(simple search)

内容

確認する キャンセル

ブロックの編集メニューの左に表示されます。

## 初期値の読み込み

デフォルト値が存在する場合にデフォルト値を読み込みます。

初期値の読み込み
----------

## パーツのサイト内設定

各パーツのサイト内共通設定です。

※ パーツのインストール状況により表示される項目は変化します。

## 使用可能地図設定

簡易マップパーツで使用する地図の設定を行います。チェックされている地図のみが地図操作で表示されます。

使用可能地図設定

簡易マップパーツで使用可能な地図を設定します。

▶基本地図

- 地理院地図:標準地図 (国土地理院)
- 地理院地図:淡色地図 (国土地理院)
- 地理院地図:日地図 (国土地理院)
- 地理院地図:標準地図 (英語) (国土地理院)
- 地理院地図:オルソ画像 (国土地理院)

▶オーバーレイ地図

- 色別標高図 (国土地理院)
- 数値地図25000 (土地条件) (国土地理院)
- 空中写真 (1945~1950年) (国土地理院)
- 空中写真 (1961~1964年) (国土地理院)
- 簡易空中写真 (2004年~) (国土地理院)
- 国土画像情報 (第一期:1974~1978年撮影) (国土地理院)
- 国土画像情報 (第二期:1979~1983年撮影) (国土地理院)
- 国土画像情報 (第三期:1984~1986年撮影) (国土地理院)
- 国土画像情報 (第四期:1988~1990年撮影) (国土地理院)
- 東日本大震災被災地震災直後オルソ画像 (2011年3月~2011年4月撮影) (国土地理院)
- 東日本大震災被災地震災後オルソ画像 (2011年5月~2012年4月撮影) (国土地理院)
- 東日本大震災被災地震災後オルソ画像 (2012年10月~2013年5月撮影) (国土地理院)
- 迅速測図 (農研機構 農研機構農業環境研究部門)
- 20万分の1日本シームレス地質図 (国立研究開発法人 産業技術総合研究所地質調査総合センター)
- 日本の地球化学図(セシウム[Cs]) (国立研究開発法人 産業技術総合研究所地質調査総合センター)

保存する キャンセル

※ 基本地図は1つ以上のチェックが必須となります。

※ オーバーレイ地図の全てのチェックを外すとオーバーレイ地図リスト表示ボタンは表示されません。

※ 非SSLの地図は上部に表示されます。使用する際にはご注意ください。

## 統計情報のダウンロード

全グループのアクセス情報を個別集計して一覧でダウンロード出来ます。

各グループページで取得出来る「ページ設定：アクセス数のダウンロード(過去100日分)」について、集計処理を行い一括で取得します。

日付を指定して実行し、指定した日付を含む「1ヶ月分」「1週分」「1日分」のデータ集計が取得出来ます。

例) 2015年8月31日を設定して実行  
1ヶ月分: 8/1~8/31の全グループの情報  
1週間分: 8/31 (月)~9/6 (日)の全グループの情報  
1日分: 8/31の1日分の全グループの情報

※ 日ごとのデータ一覧を取得する場合は、各グループページのページ設定で「アクセス数のダウンロード(過去100日分)」を実行してください。

※ アクセス情報記録のため、アクセスカウンターパーツ (counter2) がインストールされている必要があります。(ページに配置する必要はありません)

## メンテナンス

システムのメンテナンスを行います。


※ システムを熟知した方向けの機能であり、基本的に使用しません。

### 利用可能なユーザー

メンテナンスは、システム管理者のみが使用できます。

### システムのアップグレード

システムをアップグレードします。アップグレード可能な場合に表示されます。



## 初期設定

初期設定を行います。

- ※ システムを熟知した方向けの機能であり、基本的に変更しないで下さい。
- ※ eコミサイト構築時に設定を行います。それ以降は基本的に使用しません。


## 利用可能なユーザー

初期設定は、システム管理者のみが使用できます。

## システム初期設定

初期設定を行います。

サイトを構築した直後にサイトをセットアップするために設定を行う画面です。



## サイト名・URL・その他設定

サイト名・サイトURL等の設定を行います。SSL使用の設定もこちらで行います。

The image shows the 'サイト名・URL・その他の設定' (Site Name, URL, and Other Settings) configuration page. It includes the following fields and options: 'サイト名' (Site Name) with the value 'eコミュニティプラットフォーム3'; '公開設定' (Public Settings) with a checked '公開する' (Make Public) option; 'SSLの使用' (SSL Usage) with an unchecked '使用する' (Use) option and a red warning message: '※非SSLサーバーとSSLサーバーが同一サーバー同一パスで設定可能なサイトに限り使用可能です。 ※SSL非対応サーバーの場合設定出来ません。 ※SSL設定時、ページ内のURLに非SSLのURLが含まれているとページが正常に表示出来なくなる可能性があります。設定の際にはご注意ください。'; 'サイトURL' (Site URL) with the value 'http://www.tsukeni.jp/'; 'URL BASE' with the value 'http://www.tsukeni.jp/'; '送信メールの差出人アドレス' (Sender Email Address) and 'エラー通知メールアドレス' (Error Notification Email Address) fields; 'SMTPサーバー' (SMTP Server) with the value 'localhost'; and '乱数生成用の文字列' (Random String for Generation) with a text input field. At the bottom, there are '設定' (Settings) and '設定メニューへ' (Back to Settings Menu) buttons.

### SSL設定についての注意

SSL使用時にテーマ機能、ブログ等の投稿パーツ、外部地図利用において外部サイトの画像、スタイルシート、JavaScript等を利用すると、SSLエラーが発生しページが表示できなくなりますのでご注意ください。

ページアクセス時、プロトコル(http・https)がSSL設定に合わせ自動的に切り替わります。

## データベースの設定

eコミグループウェアで使用するデータベースの設定を行います。

データベースの設定

DBサーバー名(現在の設定値:localhost)

localhost

DBデータベース名(現在の設定値:ecomgw)

ecomgw

DB接続ユーザー名(現在の設定値:ecomgw)

ecomgw

DB接続パスワード(現在の設定値:ecomgw)

\*\*\*\*\*

パスワードを表示

永続接続(現在の設定値:OFF)

ONにすると同一内容の接続要求時に、対象となる接続が再利用されます。  
但し、状況により接続上限に達する場合があります。

OFF  
 ON

データベースの初期化

新しくサイトを立ち上げるときは、必ず初期化してください。  
以前に同じバージョンのeコミを使用したことがあり、そのデータを利用したい場合は、初期化しないでください。

データベースを初期化する

設定 設定メニューへ

## ディレクトリの設定

eコミグループウェアに関するディレクトリの設定を行います。

ディレクトリの設定

Smarty コンパイルディレクトリ(現在の設定値:tmp/\_tpl\_compile)

tmp/\_tpl\_compile

Smarty キャッシュディレクトリ(現在の設定値:tmp/\_tpl\_cache)

tmp/\_tpl\_cache

Smarty コンフィグディレクトリ(現在の設定値:tmp/\_tpl\_config)

tmp/\_tpl\_config

データ格納場所のURLプレフィックス(現在の設定値:http://ecom-final-teststore-plan.co.jp)

ファイル倉庫にアップロードしたファイルおよびプロフィールのアイコンとしてアップロードしたファイルにアクセスする場合にeコミ本体とは異なるURLでアクセスする必要がある場合はここに設定します。

http://ecom-final-teststore-plan.co.jp

ファイル倉庫およびプロフィールのアイコンのファイル格納場所(現在の設定値:uploads)

uploads

エイリアスURL用のディレクトリ(現在の設定値:tp)

tp

ImageMagickのconvertコマンドの場所(現在の設定値:/usr/bin/convert)

/usr/bin/convert

設定 設定メニューへ

## マップの設定

マップの初期位置の設定を行います。

Mapの設定

緯度経度情報の取得はGeocodingを使わせていただくと便利です。

中心経度(10進法 世界測地系)(現在の設定値:140.1112174987793)

140.1112174987793

中心緯度(10進法 世界測地系)(現在の設定値:36.082748448481766)

36.082748448481766

縮尺(0から19まで)(現在の設定値:15)

15

設定 設定メニューへ

## プロキシの設定

プロキシサーバーの設定を行います。通常は指定する必要はありません。

プロキシの設定	
サーバー名(現在の設定値)	<input type="text"/>
ポート番号(現在の設定値)	<input type="text"/>
ユーザー名(現在の設定値)	<input type="text"/>
パスワード(現在の設定値)	<input type="password"/>
<input type="checkbox"/> パスワードを表示	
<input type="button" value="設定"/>	<input type="button" value="設定メニューへ"/>

## ログの設定

各種ログ取得の設定を行います。

ログの設定	
<b>運用ログ(現在の設定値: 保存しない)</b>	
<input checked="" type="radio"/> 保存しない	
<input type="radio"/> DBに保存	
<input type="radio"/> ファイルに保存	出力ファイル: /databox/logs/ <input type="text"/> .log
<b>エラーログ(現在の設定値: エラーを取得しない)</b>	
<input checked="" type="radio"/> エラーを取得しない	
<input type="radio"/> レベル1:実行時エラー(エラー・警告)	
<input type="radio"/> レベル2:レベル1の内容 + 注意	
<input type="radio"/> レベル3:レベル2の内容 + 互換性情報	
	出力ファイル: /databox/logs/ <input type="text"/> .log
<b>デバッグログ(現在の設定値: 使用しない)</b>	
<input checked="" type="radio"/> 使用しない	
<input type="radio"/> 使用する	<input type="checkbox"/> 画面に表示
	<input type="checkbox"/> ファイルに保存
	出力ファイル: /databox/logs/ <input type="text"/> .log
<b>セキュリティログのパーミッション(現在の設定値: 一般ユーザ閲覧不可(000))</b>	
<input checked="" type="radio"/> 一般ユーザ閲覧不可(000)	
<input type="radio"/> 一般ユーザ閲覧可能(644)	
<input type="radio"/> 任意設定	<input type="text"/>
<b>ログの分割(現在の設定値: ログを分割する 分割サイズ:1048KB)</b>	
※全てのログファイルに反映されます。	
<input type="radio"/> ログを分割しない	
<input checked="" type="radio"/> ログを分割する	ファイルサイズが1048 KB以上になった場合ログファイルを分割する。
<input type="button" value="設定"/>	<input type="button" value="設定メニューへ"/>