

4. 「ページ設定」マニュアル

エコミグループウェアのページ設定のマニュアルです。

目次

ページ設定とは	1
ページ作成・管理	2
現在のページ管理(基本設定)	2
グループページ名	2
グループページの説明	2
公開範囲	2
現在のページ管理(エイリアス設定)	3
グループページの削除	3
子ページ管理	4
申請中ページ	4
承認	4
拒否	4
既設ページ	5
絞り込み	5
スパム対策	5
投稿時のCAPTCHAの設定	5
投稿時禁止ワード	6
投稿拒否IPアドレス	6
メールアドレス設定	6
パーツの配置	6
新しいグループページを作成	7
サイト名	7
サイトの説明	7
エイリアス	7
グループページの種類	8
独立したグループページ	8
以下のグループページに属する子ページ	8
参加形態	8
誰でも参加OK	8
承認制	8
参加不可	8
ページテンプレート	9
親と同じテンプレート	9
公開範囲	9
ページテンプレートの変更	9
テンプレート内パーツ一覧	9
新テンプレート	9
ファイル倉庫の設定	10
メンバー設定	11
参加条件設定	11
参加者リスト	11
ページデザイン	12
テーマ変更	12
基本テーマを使用する	12
カラム数の選択	12
メインカラムの位置	12
カラム幅の指定	12
選択可能なテーマ一覧	12
プレビュー	13
ヘッダー画像変更	13
新しいヘッダー画像	13
プレビュー	14
パーツタイトル変更	14
適用範囲	14

文字色.....	14
背景色.....	15
背景画像.....	15
プレビュー.....	15
ページ用スタイルシート編集.....	15
トップメニュー設定.....	16
トップメニューを引き継ぐ.....	16
リンク先.....	16
ページ内のパーツから選択.....	16
サブサイトからグループページを選択.....	16
URL直接入力.....	17
リンク方法.....	17
テキスト.....	17
画像.....	17
メッセージ通知.....	18
更新通知設定.....	18
パーツ個別設定.....	19
追加METAタグ設定.....	19
サイトキーワード(keyword).....	19
サイト説明文(description).....	19
検索エンジンの自動登録及び検索ロボットの巡回(robots).....	19
作者情報(author).....	19
著作権情報(copyright).....	19
その他のMETAタグを設定する.....	20
ヘッダー・フッター追加設定.....	20
ヘッダー追加設定(<head>タグ内に記載する JavaScript).....	20
フッター追加設定(</body>タグの直前に記載する HTML).....	20
アクセス数のダウンロード(過去100日分).....	21
アクセス数のクリア.....	21
「トーク」パーツ ページ別設定.....	21

ページ設定とは

現在表示しているグループページに対する設定を行います。つまりページ設定を行いたいグループページを開いてから「ページ設定」をクリックする必要があります。

複数のグループを管理している方は特に注意が必要です。

ページ - [] ページ設定 - サイト...



ページ設定メニュー一覧

- 🏠 ページ作成・管理**
 - ▶ 現在のページ管理(基本設定)
 - ▶ 現在のページ管理(エイリアス設定)
 - ▶ グループページの削除
 - ▶ 子ページ管理
 - ▶ スпам対策
 - ▶ メールアドレス設定
 - ▶ パーツの配置
 - ▶ 新しいグループページを作成
 - ▶ ページテンプレートの変更
 - ▶ ファイル倉庫の設定
- 👤 メンバー設定**
 - ▶ 参加条件設定
 - ▶ 参加者リスト
- ✏️ ページデザイン**
 - ▶ テーマ変更
 - ▶ ヘッダー画像変更
 - ▶ パーツタイトル変更
 - ▶ ページ用スタイルシート編集
 - ▶ トップメニュー設定
- ☑️ メッセージ通知**
 - ▶ 更新通知設定
- 📄 パーツのページ内共通設定**
 - ▶ 追加 META タグ設定
 - ▶ ヘッダー・フッター追加設定
 - ▶ アクセス数のダウンロード(過去100日分)
 - ▶ アクセス数のクリア
 - ▶ 「トーク」パーツ ページ別設定

現在のページ管理(基本設定)

グループページの基本的な情報の変更が可能です。

現在のページ管理(基本設定)

グループページ名
つくばね市自治会

グループページの説明
つくばね市の自治会のポータルページです。

ページテンプレート
このページは、ページテンプレート「つくばね市自治会」を参照しています

公開範囲
 管理者のみ
 グループメンバー
 サブサイトメンバー
 登録ユーザーのみ
 インターネット

保存する キャンセル

グループページ名

グループページ名を指定します。

グループページ名
つくばね市自治会

グループページの説明

グループページの説明を入力します。

この説明文が実際表示されるテーマと表示されないテーマがあります。SEO（検索のされやすさ）を考慮すると、たとえ表示されないテーマであっても説明文を入力しておくことをお勧めします。

グループページの説明
つくばね市の自治会のポータルページです。

公開範囲

グループページの公開範囲を指定します。パーツや記事に設定する公開範囲と同等の設定をグループページ自体に設定できます。

公開範囲
 管理者のみ
 サブサイトメンバー
 グループメンバー
 登録ユーザーのみ
 インターネット

現在のページ管理(エイリアス設定)

グループページのエイリアスを設定します。

- ※ ページの別URLで、分かり易いアルファベットなどを設定できます。
- ※ 初期状態でエイリアスディレクトリは、「hp」に設定されています。(システム初期設定のディレクトリ設定で変更可能です。)

例 エイリアス設定値 : tukubane

通常アクセス	エイリアスアクセス
http://〇〇〇〇〇〇.com/index.php?gid=10001	http://〇〇〇〇〇〇.com/hp/tukubane

現在のページ管理(エイリアス設定)

現在のエイリアスhttp://〇〇〇〇〇〇.com/hp/tukubane

エイリアス
使用できる文字は半角英数字(小文字)および「-」です。
http://〇〇〇〇〇〇.com/hp/tukubane

お申込みいただいた上記のURLでページを表示させることが可能です。
実際にページが表示されますと、アドレスの表示は別のものに表示が変更されますがご了承ください。

グループページの削除

対象グループページを削除します。

グループページは削除すると元に戻せないため、後からまた利用する可能性がある場合は、グループページの公開設定で「管理者のみ」を選択しておくことをおすすめします(「管理者のみ」でも、グループ管理者と、サイト/システム管理者だけが管理することができます)。

グループページの削除

グループページを削除すると全てのコンテンツは削除されてしまいます。
本当によろしいですか?

削除対象 つばね市あさひ手1丁目自治会

- ※ サイト/システム管理者により「ポータルページ」に設定されている場合、削除できません。他のグループページをポータルページに設定してもらってください。


子ページ管理

対象のグループページの子グループページの管理ができます。

存在する子グループページを確認でき、自分を親とする子グループページの作成申請があった場合は「申請中ページ」として表示され承認や拒否ができます。

子ページ管理						
申請中ページ						
申請者	グループページ名	グループページの説明	申請のコメント	エイリアス	申請日時	操作
青年会会長	つくばね市自治会青年部		青年部の為に	p00034	2015-09-29 16:28:54	[承認][拒否]

既定ページ						
グループページ名		管理者	エイリアス			
GID	グループページ名	管理者	登録日	エイリアス	公開範囲	
10056	つくばね市あさひ平3丁目自治会	つくばね市自治会 長	2015-09-14 10:55:52	p00023	インターネット	
10055	つくばね市あさひ平2丁目自治会	つくばね市自治会 長	2015-09-14 10:54:10	p00022	インターネット	
10053	つくばね市あさひ平1丁目自治会	つくばね市自治会 長	2015-09-10 16:22:36	p00021	インターネット	



※ 管理の対象は直接ぶら下がる子グループページのみが対象となり、他の独立したグループページ、自分の親となるグループページ、子どもにぶら下がる（孫）のグループページは表示されません。

申請中ページ

対象のグループページを親として子となるグループページの作成申請が一覧表示されます。

子ページ管理						
申請中ページ						
申請者	グループページ名	グループページの説明	申請のコメント	エイリアス	申請日時	操作
青年会会長	つくばね市自治会青年部		青年部の為に	p00034	2015-09-29 16:28:54	[承認][拒否]

承認

申請のあった子ページ作成を許可し、ページが作成されます。

申請日時	操作
15-09-29 16:28:54	[承認][拒否]

拒否

申請のあった子ページの作成を拒否します。

操作

[承認][拒否]

子ページの作成

以下のページの作成を拒否しますか？

申請者
青年会会長

グループページ名
つくばね市自治会青年部

エイリアス文字列
p00034

グループページの説明

申請のコメント
青年部の為に

拒否理由
ここに記入された内容は申請者に送信されます。

子ページ作成拒否 キャンセル

既設ページ

対象のグループを親として子となるグループページの一覧を表示します。

GID	グループページ名	管理者	登録日	エイリアス	公開範囲
10056	つばね市あさひ平3丁目自治会	つばね市自治会 長	2015-09-14 10:35:52	p00023	インターネット
10055	つばね市あさひ平2丁目自治会	つばね市自治会 長	2015-09-14 10:54:10	p00022	インターネット
10053	つばね市あさひ平1丁目自治会	つばね市自治会 長	2015-09-10 16:22:36	p00021	インターネット

絞り込み

サイト名・管理者・エイリアスからページを絞り込みます。

既設ページ	グループページ名:	管理者:	エイリアス:	絞り込み
-------	-----------	------	--------	------

スパム対策

対象グループページのみに反映されるスパム対策設定を行います。「投稿時禁止ワード」と「登録拒否IPアドレス」は、「サイト/システム管理設定」のスパムと「or」条件となりますのでそちらも参照してください。

投稿時のCAPTCHAの設定

投稿時に画像に表示された文字を入力することが必要となるスパム対策の設定です。現在は、表 1が対象となります。

投稿時のCAPTCHAの設定
<input type="radio"/> 無効にする <input checked="" type="radio"/> 有効にする

表 1

対象機能
1. 非ユーザーがブログにコメントを投稿する
2. 非ユーザーがブログ記事に対して「管理者へ連絡」機能を使い連絡する
3. 非ユーザーが掲示板パーツの返信機能で「不適切な発言を連絡」機能を使い連絡する



※ 本機能はスパムbot対策であり、ログインしているユーザーには表示されません。非ユーザーのみに表示されます。(掲示板投稿や返信はログインが前提であるため本機能の対象になりません)

投稿時禁止ワード

投稿禁止とするワードを設定します。

投稿時禁止ワード

ブログ・掲示板投稿で拒否したいワードを入力して下さい。
ワードは改行で区切ることで複数登録できます。

死
殺

- ※ 「サイト・システム管理設定」の「NGワード」と「OR」で判定します。
- ※ 対象は、ブログ投稿・ブログコメント・掲示板の新規返信です。

投稿拒否IPアドレス

特定のアクセス先からの投稿を無効にします。

IPアドレスを直接指定または、ホスト名を指定します。

投稿拒否IPアドレス

投稿を拒否したいIPアドレス、またはホスト名を入力して下さい。
改行で区切ることで複数登録できます。

133.33.21.124
niiigata13.ocn.ne.jp
10.0.0.100

- ※ 「サイト・システム管理設定」の「IPブラックリスト」と「OR」で判定します。
- ※ 対象は、ブログ投稿・ブログコメント・掲示板の新規返信です。

メールアドレス設定

グループページに配置したパーツ等から送信されるeメールの送信元メールアドレスを設定します。

メールアドレスの設定

メールアドレス

ここで設定したメールアドレスが問い合わせパーツなどの通知メールにおける、送信元アドレスとなります。

設定する

TIPS メール設定の優先度

高い ← ————— 低い

パーツ (accept) (送信元の設定など) — ページ設定 (メールアドレスの設定) — サイト・システム管理設定 (初期設定)

パーツの配置

グループページにパーツを配置します。パーツとはグループページに配置する「機能」のことで、ブログパーツや、イベントカレンダーパーツ、掲示板パーツ、ファイル倉庫パーツなどがあります。

パーツの中には1つのグループページに複数配置できるものがあり、例えば、ブログパーツを2つ配置して、1つは「グループメンバーまで公開として関係者連絡用」、もう一つを「インターネット公開して、不特定多数へグループの活動記録を発信する」といった使いかたも可能です。

パーツの追加

追加するパーツのアイコンをクリックしてください。

戻る/クリア

パーツカテゴリ: すべてのパーツ

ブログ ブログパーツです。	ブログアーカイブ 複数のブログパーツの記事を複数したり、月別でまとめるパーツです。	RSS RSSを表示するときには使用するパーツです。
プロフィール グループの紹介を表示するパーツです。	ブロックHTML HTMLを活用した自由な表現をするときに使用するパーツです。	簡易マップ eコトグループウェアのみで利用できる地図パーツです。ブログやイベントに設定した地図をまとめることも出来ます。
メニュー リンク集やリンクメニューを作るためのパーツです。	グループ参加と参加者リスト グループページの参加者をリスト表示するとき使用するパーツです。参加者登録の操作は付かず、希望者の詳細作業も行えます。	検索 検索用パーツです。

新しいグループページを作成

新たにグループページを作成します。ここでの設定は基本的に後から変更可能ですが、後からの設定が少し複雑なため「グループページの種類（親子関係の指定）」と「ページテンプレート」はこの時点である程度確定したものととして登録することをおすすめします。

グループページの作成

グループページ名
つくばね自治会青年部

グループページの説明
つくばね自治会の青年部のページです。

エイリアス
使用できる文字は半角英数字(小文字)および「_」です。
http://ecom-firial.watanabe-plan.co.jp/hp/p00036

お申込みいただいた上記のURLでページを表示させることが可能です。
実際にページが表示されると、アドレスの表示は別のものに表示が変更されますがご了承ください

グループページの種類
使用できる文字は半角英数字(小文字)および「_」です。
 独立したグループページ(親ページ)を作る
 以下のグループページ(親ページ)に属する子ページを作る

つくばね市自治会

参加形態
 誰でも参加OK
 承認制
 参加不可

ページテンプレート
 親と同じテンプレート
ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。

標準コラム

公開範囲
 管理者のみ
 グループメンバー
 サブサイトメンバー
 登録ユーザーのみ
 インターネット

確認画面へ進む 戻る

※ 「サイト・システム管理設定」に作成後すぐにグループページが利用できるか、サイト/システム管理者による承認後になるかの設定があります。

サイト名

グループページ名を入力します。

グループページ名
つくばね自治会青年部

サイトの説明

グループページの説明を入力します。

グループページの説明
つくばね自治会の青年部のページです。

エイリアス

グループページの別URLの指定を行います。このURLでもアクセス可能になります。

エイリアス
使用できる文字は半角英数字(小文字)および「_」です。
http://ecom-firial.watanabe-plan.co.jp/hp/p00036

グループページの種類

既存のグループページと親子関係を設定可能です。

グループページの種類
使用できる文字は半角英数字(小文字)および「_」です。
 独立したグループページ(親ページ)を作る
 以下のグループページ(親ページ)に属する子ページを作る
つばね市自治会

独立したグループページ

他のグループページとは親子関係にはならず独立したページとして作成されます。

以下のグループページに属する子ページ

指定したページの子ページとして作成されます。

サイトをWebサイト風の作りに見せたいとき（例：トップページ、概要、お問い合わせ、サイトマップなどがあるページ）、トップページの子ページとして作成したいときに利用するときにも使います。親子関係が、パンくずリストに反映されます。

※ グループページを作成しようとしているユーザーが一般利用者として参加しているグループを親にする場合に選択できます。他の参加していないグループや独立したグループはこちらの設定では出てきません。

参加形態

このグループページにユーザーが参加する際の挙動を設定します。eコミのユーザーが、このグループに参加するときに自由になれるのか、グループ管理者の承認が必要なのか、それとも参加はさせないようにするのかを設定します。

参加形態
 誰でも参加OK
 承認制
 参加不可

「グループ参加と参加者リスト」パーツを設定したときに、このグループへの参加者を募ることができます。参加形態は、「グループ参加と参加者リスト」パーツからも設定変更可能です。

誰でも参加OK

グループページの参加に制限は有りません。

承認制

グループ管理者が承認したユーザーのみ参加が可能です。

参加不可

グループページに参加することはできません。

ページテンプレート

ページのデフォルトパーツ配置を設定します。

「標準2カラム」「標準3カラム」「(空白)」だと、テンプレート側からのさまざまな制約を受けません。よくわからない場合は、この3つから選択してください。デフォルトはこの3種類です。

ページテンプレート

親と同じテンプレート

ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。

標準2カラム

親と同じテンプレート

親ページと同じテンプレートを使用することで、デザイン等を親ページと同一にできます。

※ テンプレート側の設定により、公開範囲やパーツタイトルなど制約を受ける場合があります。

公開範囲

グループページの公開範囲を設定します。後からかんたんに変更できますので、まず「登録ユーザーまで」で作成し、情報が揃った時点で「インターネット」とするような運用もよいでしょう。

公開範囲

管理者のみ

サブサイトメンバー

グループメンバー

登録ユーザーのみ

インターネット

ページテンプレートの変更

ページのテンプレートの変更を行います。

ページテンプレートの変更

ページヘッダー変更/パーツタイトル変更を行っている場合にページテンプレートの変更を行うと、登録されたページヘッダー/パーツタイトルが破棄されます。

現在設定中のテンプレート

つくばね市自治会

テンプレート内パーツ一覧

テンプレート変更後にも残すテンプレートパーツを選択して下さい。

※ 選択されないパーツは削除されます。

ログアウトパーツ

つくばね市掲示版(掲示板パーツ)

最新情報(ワッツニューパーツ)

回覧板(ブロックHTMLパーツ)

ブログ(ブログパーツ)

フォトアルバム(フォトアルバムパーツ)

イベントカレンダー(イベントカレンダーパーツ)

お問い合わせ申し込み受付印(受付印パーツ)

グループ参加/参加申し込み(グループ参加/参加申し込みパーツ)

アクセスカウンター(アクセスカウンターパーツ)

新テンプレート

ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。

標準2カラム

確認する キャンセル

※ テーマや機能（パーツ）がテンプレートに準拠して大幅に変わる場合があります。引き継ぐパーツを間違えた場合データが消去されてしまいますのでご注意ください。（上級機能）

※ サイト・システム管理者のみに表示される機能です。

テンプレート内パーツ一覧

テンプレート変更後にも残すブロックにチェックを行います。

テンプレート内パーツ一覧

テンプレート変更後にも残すテンプレートパーツを選択して下さい。

※ 選択されないパーツは削除されます。

ブログ(ブログパーツ)

つくばね市掲示版(掲示板パーツ)

最新情報(ワッツニューパーツ)

回覧板(ブロックHTMLパーツ)

ブログ(ブログパーツ)

新テンプレート

新しく適用するテンプレートを指定します。

新テンプレート

ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。

標準2カラム

※ 空白行は「テンプレートを使用しない」という設定になります。

ファイル倉庫の設定

ファイル倉庫にアップロードするファイルの初期公開範囲を設定します。



- ※ 対象のグループにおいては、システム管理設定よりもこちらの設定が優先されます。意図せぬファイルをインターネット公開してしまうこともあり、その様なセキュリティ確保のためにも変更はオススメしません。
- ※ 公開範囲「インターネット」のファイルは、貼り付けた記事が非公開でもファイルのみは、閲覧できる状態になっています。

メンバー設定

対象のグループページに参加しているメンバーの管理ができます。

※ 「グループ参加と参加者リスト(glist)」パーツでも同じ設定ができます。詳しくはそちらを参照してください。

参加条件設定

対象のグループページに参加する場合の条件を設定します。

必須	削除	タイトル	編集	入力フォーム

参加者リスト

対象のグループページに参加しているユーザーの一覧が表示されます。対象グループに参加しているメンバーのグループ権限の変更が可能で、またメンバーリストをCSVファイルで出力できます。


ニックネーム	メールアドレス	権限
つばな市自治会長		グループ管理者
青年会会長		一般参加者

ページデザイン

対象のグループページの見た目（デザイン）を変更可能です。

テーマ変更

現在のテーマ（デザイン）を用意されているものから選んで変更可能です。



基本テーマを使用する

テンプレートに紐付いているテーマを使用します。



カラム数の選択

カラム数を設定します。カラムというのは、縦の列数のことで、通常は2カラムや3カラムの構成を取ることが多いです。



メインカラムの位置

メインカラムの位置を設定します。

メインカラムにブログ投稿などを行う編集画面が表示されます。よって、メインカラムには、カラムの中で一番広い場所を指定しましょう。カラムは、左から1カラム目、2カラム目、3カラム目となります。



カラム幅の指定

カラム幅の設定を行います。

カラム幅の指定					
カラム1			カラム2		
左余白	幅	右余白	左余白	幅	右余白
15	625	15	0	230	15

選択可能なテーマ一覧

現在使用できるテーマリストから変更したいテーマを選択します。一番お手軽にデザインを変更できます。





プレビュー

現在のページで選択したテーマを適用した場合のページを確認できます。



ヘッダー画像変更

ヘッダーに使用されている画像の変更ができます。



新しいヘッダー画像

ご自分で指定サイズの画像を作成しファイルを選択します。



- ※ 現在のテーマにピッタリのヘッダー画像のサイズは「横 900px, 縦 90px」といったように表示されています。
- ※ サイズはテーマにより異なります。

プレビュー

現在のページで選択したテーマを適用した場合のページを確認できます。



パーツタイトル変更

パーツタイトル箇所の文字色・背景色・背景画像の設定が可能です。

パーツタイトル変更
パーツタイトルの色・画像を設定します。
※背景色は、背景画像が設定されていると表示しません。
背景色を表示するには、背景画像を削除して下さい。

適用範囲
パーツ種別

パーツ一覧

パーツ名	カラム1	文字色	背景色	背景画像
ブログ		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>
つくばね市掲示板		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>
最新情報		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>

パーツ名	カラム2	文字色	背景色	背景画像
閲覧板		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>
ブログアーカイブ		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>
イベントカレンダー		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>
お問い合わせ		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>
グループ参加と参加者リスト		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>
アクセスカウンター		# <input type="text"/>	# <input type="text"/>	参照... ファイ <input type="button" value="削除"/>

適用範囲

指定方法をパーツ個別・カラム別・全パーツから選択可能です。


適用範囲

パーツ個別

※ パーツ一つ一つ別にしたり、カラム列で一括設定したり、全パーツまとめて同じように変更することが可能です。


文字色

文字色を指定します。入力欄をクリックするとカラーピッカーが表示され、色を選択することができます。



背景色

背景色を指定します。入力欄をクリックするとカラーピッカーが表示され、色を選択することができます。



- ※ 背景画像が不透明の場合変更しても見えない場合があります。
- ※ 背景色よりも背景画像が優先されます。背景色を設定したい場合、背景画像を削除します。

背景画像

背景画像を指定します。削除ボタンで背景画像を削除できます。



プレビュー

パーツタイトルを変更した場合の確認ができます。



ページ用スタイルシート編集

ページに独自スタイルシートを適応できます。



- ※ CSSやHTMLを熟知した方向けの機能です。

トップメニュー設定

ヘッダー画像の下に表示されるメニューの設定を行います。

トップメニューの設定

トップメニューを引き継ぐ
 ページテンプレートで設定されたトップメニューを使用する

トップメニュー1
リンク先
使用しない

トップメニュー2
リンク先
使用しない

トップメニュー3
リンク先
使用しない

トップメニュー4
リンク先
使用しない

トップメニュー5
リンク先
使用しない

トップメニュー6
リンク先
使用しない

トップメニュー7
リンク先
使用しない

トップメニュー8
リンク先
使用しない

保存する キャンセル

グループページテンプレートで「ページ管理者にトップメニューの設定の変更を許可しない」設定を行っている場合は、以下のように表示されグループページでトップメニューの設定はできません。

トップメニューの設定

ページテンプレート「新規テンプレート」の設定が引き継がれ、変更することができません。

ページを表示

※ テーマが「トップメニュー」に対応している場合にこの機能は有効です。テーマが対応していない場合、設定はできますがグループページにトップメニューは表示されません。

トップメニューを引き継ぐ

グループページテンプレートで指定されたトップメニューを対象ページで使用します。

トップメニューを引き継ぐ
 ページテンプレートで設定されたトップメニューを使用する

リンク先

リンク先を設定します。

リンク先
使用しない

ページ内のパーツから選択

対象ページ内に設置されているパーツからリンクを設定します。
指定可能なパーツは限られています。

リンク先
ページ内のパーツから選択
パーツ: 選択してください


サブサイトからグループページを選択

サブサイト内にある他のグループページをリンク先として設定します。

リンク先
サブサイトからグループページを選択
ページ: 選択してください

URL直接入力

外部の一般的なwebサイトなどのURLを入力しリンクを設定します。



リンク方法

リンク方法を設定します。



テキスト

文字列リンクを生成します。

画像


画像リンクを生成します。

※ サイズ幅などを合わせてキレイに表示させるのは上級機能となります。

メッセージ通知

対象となるページに設置されたパーツに投稿がおこなわれたときに、更新通知（メッセージ）を受け取ることができますが、その設定を行います。

この機能は、ユーザー1人1人が操作します。自分が更新通知を受けたいグループページで設定します。



- ※ ユーザー毎に自分で設定します。管理者により一律で設定することはできません。
- ※ 自分が参加していないグループでも、閲覧可能であれば更新通知の設定が可能です。
- ※ 更新通知の対象となるパーツは「ブログ、掲示板、イベントカレンダー」など一部のパーツに限られます。
- ※ 自分で設定した更新通知の管理は「個人設定：更新通知一覧」でおこないます。
- ※ 更新通知をメッセージからeメールに転送したい場合は「個人設定：eメールへの転送設定」で自分のメールアドレスへの転送を設定します。

更新通知設定

対象ページに設置された更新通知対象のパーツが列記されています。

通知の欲しいパーツ名をチェックして指定します。

更新通知設定	
更新時にメッセージボックスに通知するパーツを選択して下さい。 全てチェックする / 全てのチェックを外す	
	パーツ名
<input type="checkbox"/>	ブログ (blog)
<input type="checkbox"/>	イベントカレンダー (event_calendar)
<input type="checkbox"/>	つばね市掲示板 (tbs)
<input type="button" value="保存する"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

パーツ個別設定

ページに関連するパーツ設定になります。

追加METAタグ設定

HTMLのMETAタグの設定が可能です。SEO対策をおこなう場合活用ください。

追加 META タグの設定

サイトキーワード (keyword)

METAタグのkeywordに自動で挿入されます。
単語をカンマ (,)区切りで10~20程度を目安として下さい。

サイト説明文 (description)

METAタグのdescriptionに自動で挿入されます。120文字程度を目安として下さい。

検索エンジンの自動登録及び検索ロボットの巡回 (robots)

許可 不許可
ロボット検索エンジンの自動ページ登録を許可・不許可にします。

作者情報 (author)

METAタグのauthorに自動で挿入されます。作者名を入力して下さい。

著作権情報 (copyright)

METAタグのcopyrightに自動で挿入されます。著作権情報入力して下さい。

その他のMETAタグを設定する

保存する キャンセル

サイトキーワード (keyword)

ページのキーワードを指定します。

サイトキーワード (keyword)

METAタグのkeywordに自動で挿入されます。
単語をカンマ (,)区切りで10~20程度を目安として下さい。

サイト説明文 (description)

ページ説明を指定します。

サイト説明文 (description)

METAタグのdescriptionに自動で挿入されます。120文字程度を目安として下さい。

検索エンジンの自動登録及び検索ロボットの巡回 (robots)

検索ロボットの巡回の設定を行います。

検索エンジンの自動登録及び検索ロボットの巡回 (robots)

許可 不許可
ロボット検索エンジンの自動ページ登録を許可・不許可にします。

作者情報 (author)

作成者情報を入力します。

作者情報 (author)

METAタグのauthorに自動で挿入されます。作者名を入力して下さい。

著作権情報 (copyright)

著作権情報を入力します。

著作権情報 (copyright)

METAタグのcopyrightに自動で挿入されます。著作権情報入力して下さい。

その他のMETAタグを設定する

上記以外のMETAタグを任意で入力可能です。

■ その他のMETAタグを設定する

その追加 META タグ 1

属性 name =

値

その追加 META タグ 2

属性 name =

値

その追加 META タグ 3

属性 name =

値

保存する

ヘッダー・フッター追加設定

CSSやHTML、JavaScriptを熟知した方向けの機能です。

ヘッダー・フッターの追加設定

ヘッダー追加設定 (<head>タグ内に記載する JavaScript)

<script>タグは不要です。

フッター追加設定 (</body>タグの直前に記載する HTML)

スキンによっては、レイアウトが崩れる場合がありますのでご注意ください。

保存する キャンセル

ヘッダー追加設定 (<head>タグ内に記載する JavaScript)

headタグ内に出力するscriptを入力します。

ヘッダー追加設定 (<head>タグ内に記載する JavaScript)

<script>タグは不要です。

フッター追加設定 (</body>タグの直前に記載する HTML)

body閉じるタグの直前に出力するHTMLを入力します。

フッター追加設定 (</body>タグの直前に記載する HTML)


スキンによっては、レイアウトが崩れる場合がありますのでご注意ください。

アクセス数のダウンロード(過去100日分)

アクセス数をダウンロードできます。対象グループページのアクセス数（ページビュー）をCSVファイルで取得します。過去100日分の「日ごと」のデータを取得します。（100日以前のデータはありません）

「月ごと」「週ごと」の情報は「日ごと」のデータを集計し見やすくしたものになります。

掲示板パーツ限定で、発言数（新規投稿＋返信の数）も表示します。



- ※ 「アクセスカウンターパーツ」はこの集計機能の最新値を表示します。
- ※ アクセス数は「ページビュー」となっており、ユニークユーザー数ではありません。よって、同じユーザーであってもページを訪れるたびにカウントされます。
- ※ アクセス情報記録のため、アクセスカウンターパーツ(counter2)がインストールされている必要があります。（ページに配置する必要はありません）

アクセス数のクリア

対象グループのアクセス数を完全にクリアします。対象のグループページのアクセス数情報を全てクリアしますので、日ごと、週ごと、月ごとは勿論、累計アクセス数も全て「0」に戻ります。



- ※ 任意の数字には再設定できませんのでご注意ください。

「トーク」パーツ ページ別設定

グループメンバーについてトークパーツのグループトークへの参加可否を設定できます。

ニックネームをドラッグして移動することで設定します。

グループトーク禁止ユーザーにされたユーザーはトークパーツにグループトークの項目が表示されなくなります。

再度禁止ユーザーから許可ユーザーに戻すことでグループトークの項目が表示されるようになります。

